ネットワーク接続(TCP/IP)設定手順書【Windows 7編】

※ここでは、「Windows 7 Professional」に基づき説明します。環境によりアイコンの配置や数に相違があります。

設定作業の前に「MUSE-net端末等接続機器の接続について(通知)」 (以下、「通知文書」という。)をご用意ください。

厚保管	見不	≂	IPA9999
			20xx 年 6 月 7
)〇学部			
月海太郎 殿			
		明海大学	学浦安キャンパ
		メナイ	
			败本 一日
MUSE net 端末等打	妾続機器の	接続について(通知	a)
下記機器の IP アドレス等を以て	下のように系	ě給しましたので通知	いたします。
1994 安	ホストタ		插则
機器:DELL Inspiron	taro01	PC	
IPアドレス	~	10, 160, 1, 17	
		NUC NUC NUC .	
ゲートウェイ		10 100 1 100 I	GW
9 「 ソニ 」 優失DNS		10, 100, 1, 20%	14-5
		10, 19, 2, 11	14-5
Mail Server (POP3 SMTP)		10. 14. 2. 15	14 5
	Maren .	10, 19, 1, 19	
コンビュータ名		taro01	
トメイン名		текаг.ас.јр	











[インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)]① を選択し、[プロパティ]②をクリックします。

この時、[**インターネット プロトコル バージョン 4** (TCP/IPv4)]左にあるチェックボックスにチェックマーク があることを確認してください。

※「Windows XP」では[インターネットプロトコル バー ジョン 4 (TCP/IPv4)]に相当する項目は[インターネット プロトコル (TCP/IP)]となります。



③上記①及び②の数値が入力されたことを確認して [詳細設定]ボタンを押してください。

TCP/IP 詳細設定	x
IP 設定 DN WINS 1	
WINS アドレス (使用順)(<u>W</u>):	- I
t I	
追加(A) 」(編 2 (1) 前1除(√)	
LMHOSTS の参照が有効になっている場合、TCP/IP が使用可能になっている接続す/ てに適用されます。	~
▼ LMHOSTS の参照を有効にする(L) LMHOSTS のインボート(M)	
NetBIOS 設定 ・ ・ ・	
NetBIOS over TCP/IP を有効にする(N)	
 NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S) 	
С ОК *+>>tz	IL D



追加(A)

キャンセル



<u>ここからの設定情報は「通知文書」に記載されていません。</u>

①[WINS]タブをクリックして左図の画面に移ります。

②[WINS アドレス(使用順)]下方にある[追加]ボタン を押します。



③[WINS サーバー]に次の3種類の数値を入力し [追加]ボタンを押します。

10.10.2.11	3-1
10.10.2.13	3-2
10.10.2.15	3-3



TCP/IP 詳細設定				
IP 設定 DNS WINS				
WINS アドレス (使用順)(W):				
10.102.11 10.102.13 4				
↓ 10.10.2.15 ↓				
<u>道加(A)</u> 編集(E) 削除(V)				
LMHOSTS の参照が有効になっている場合、TOP/IP が使用可能になっている接続すべてし、適用されます。				
✓ LMHOSTS の参照を有効にする(L) LMHOSTS のインポート(M)				
NetBIOS 設定 ● 既定値(F): DHCP からの NetBIOS 設定を使用します。静約 IP アドレスが使用されてい る場合、または DHCP サーバーが NetBIOS 設定を提供しない場合は、 NetBIOS over TCP/IP を有効にします。				
◎ NetBIOS over TCP/IP を有効にする(N)				
◎ NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S)				
5				
OK ##>>セル				

STEP 2

④3種類の[WINS サーバー]の数値入力が全て正常 に完了したら左図のようになります。

5数値が正しく入力されたことを確認したら [OK]ボタンを押します。

STEP 7 の作業中に開いた全てのウィンドウを閉じます。

Internet Explorerを起動し、アドレス欄に <u>http://www.meikai.ac.jp/</u> 等と入力してホームページが 表示されればネットワーク接続の設定は成功です。





ここからはお使いのパソコンの"コンピューター名"の 登録作業手順について説明します。

①[**スタートボタン(丸いボタン)**]をクリックしスタート メニューを表示します。

②メニューから「コンピューター」を<u>マウスの右ボタン</u> でクリックし、コンテクストメニューを表示します。

③コンテクストメニューから[プロパティ]をクリックし、 次ページのウィンドウを開きます。





	コンピューター名/ドメイン名の変更
	このコンピューターの名前とメンバーシップを変更できます。変更により、ネット ワークリソースへのアクセスに影響する場合があります。 <u>詳細情報</u>
3	コンピューター名(<u>C</u>):
•	フル コンピューター名:
	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
	所属するグループ
	◎ ドメイン(D):
	WORKGROUP
	OK キャンセル
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



①「設定の変更」をクリックします。

②左図の[**システムのプロパティ**]ウィンドウが 開いたら[**変更**]ボタンをクリックします。

③左図の[コンピューター名/ドメイン名の変更] ウィンドウが開いたら[コンピューター名]ボック ス内に通知文書中のホスト名を入力します。

※ここでは、通知文書中のホスト名欄最下段に ある「taurus」は無視し、最上段のホスト名のみ 入力して下さい。

コンピューター名/ドメイン名の変更 このコンピューターの名前とメンバーシップを変更できます。変更により、ネット ワークリソースへのアクセスに影響する場合があります。詳細情報	④コンピューター名を入力し終えたら[OK]ボタンをクリック します。
コンピューター名(<u>C</u>): Your_Computer_Name フル コンピューター名: Your_Computer_Name	
 ドメイン(型): ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5 コンピューター名/ドメイン名の変更 これらの変更を適用するには、お使いのコンピュータ	⑤再起動を促すウィンドウが現れたらWindowsの指示に 従い再起動してください。
 一を再起動する必要があります 再起動する前に、開いているファイルを保存して、すべてのプログラムを閉じてください。 	
ОК	



以上で設定作業は終了です。 Windowsの再起動後、ログオンをしてお使いください。